


Hier erfahren Sie, wie Sie E-Mailkonten bei WIRED-NET im E-Mail-Programm „Windows Live Mail“ einbinden können. Die Unterscheidung zwischen IMAP und POP3 wird oberhalb der jeweiligen Bilder angezeigt.

IMAP/POP3



E-Mail-Konto hinzufügen

Geben Sie nachfolgend die Informationen für Ihr E-Mail-Konto ein:

E-Mail-Adresse: [Beispiel555@hotmail.com Richten Sie ein kostenloses E-Mail-Konto ein.](#)

Kennwort:

Kennwort speichern

Unter welchem Namen möchten Sie E-Mails von diesem Konto versenden?

Anzeigename:

Beispiel: Musterfrau

Servereinstellungen für das E-Mail-Konto manuell konfigurieren.

Beispiel E-Mailkonto:

E-Mailkonto: musterfrau@wired-net.de

Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Im Bildschirmfoto haben wir ein Beispielkonto genommen. Geben Sie jetzt Ihr Passwort ein und setzen Sie einen Haken bei „Kennwort speichern“. Alternativ können Sie das Feld für das Passwort einfach leer lassen und werden beim Abruf der Mails automatisch danach gefragt. Jetzt geben Sie noch den „Anzeigenamen“ ein. D.h. dieser Name erscheint bei der E-Mail als „AbsenderName“. Nach der Eingabe wählen Sie *Weiter*

IMAP

Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?

Informationen zum Posteingangsserver

Der Posteingangsserver ist ein **IMAP** -Server.

Posteingangsserver: Port:

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Anmeldung mit: **Text-Authentifizierung löschen**

Anmelde-ID (falls diese von der E-Mail-Adresse abweicht):

Informationen zum Postausgangsserver

Postausgangsserver: Port:

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Postausgangsserver erfordert Authentifizierung

Weiter **Abbrechen**

Wenn Sie Ihre E-Mails mit IMAP verwalten mochten, dann wählen Sie im Auswahlménü IMAP aus. Eine kurze Erklärung was IMAP ist erfahren Sie unter:

<http://wired-net.de/dokumentation/wasistimap/index.html>

! Sie können das Konto nach dem Abspeichern nicht mehr auf POP umstellen. D.h. Sie müssen dieses E-Mailkonto im Windows Live Mail löschen und nochmals neu anlegen. (Das E-Mailkonto auf dem Mailserver ist davon nicht betroffen)

Jetzt geben Sie die benötigten Daten so wie im oben stehenden Bild ein. Bitte die Häkchen nicht vergessen. Die Ports werden bereits vorgegeben und dürfen nicht verändert werden.


Die Anmelde ID ist fast so wie Ihre E-Mailadresse aufgebaut, nur wird als @ ein Punkt verwendet und die TLD (meistens .de) fällt weg.

Beispiel:

E-Mailadresse `musterfrau@wired-net.de` wird zu `musterfrau.wired-net`

Nach der Eingabe wählen Sie *Weiter*

POP3



Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?

Informationen zum Posteingangsserver

Der Posteingangsserver ist ein -Server.

Posteingangsserver: Port:

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Anmeldung mit:

Anmelde-ID (falls diese von der E-Mail-Adresse abweicht):

Informationen zum Postausgangsserver

Postausgangsserver: Port:

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Postausgangsserver erfordert Authentifizierung

Wenn Sie Ihre E-Mails mit POP verwalten möchten, dann wählen Sie im Auswahlménü POP aus.

! Sie können das Konto nach dem Abspeichern nicht mehr auf IMAP umstellen. D.h. Sie müssen dieses E-Mailkonto im Windows Live Mail löschen und nochmals neu anlegen. (Das E-Mailkonto auf dem Mailserver ist davon nicht betroffen)

Die Ports werden automatisch eingestellt. Sonst sollten Sie alles wie oben (IMAP) beschrieben einstellen.

Nach der Eingabe wählen Sie **Weiter**

IMAP/POP3

Jetzt werden noch einige weitere Einstellmöglichkeiten angeboten. Diese können Sie in der Beschreibung von Microsoft nachlesen, da diese nicht mehr abweichend sind. Beschreibungen in W7 und W8 sind vorhanden.