


## MS Outlook 2010 konfigurieren

Diese Anleitung beschreibt das Einrichten eines Outlooks 2010 E-Mail Konto.  
Es wird grundsätzlich zwischen zwei Arten von E-Mail-Konten unterschieden: POP-Konto und IMAP-Konto.

- IMAP-Konto:** alle Ihre E-Mails (sowohl gesendete als auch empfangene) befinden auf dem Mail-Server bei WIRED-NET und können weltweit von verschiedenen Geräten gleichzeitig abgerufen werden
- Pop-Konto:** alle Ihre E-Mails, außer empfangenen (hier sind Kopien auf dem Server möglich), befinden sich auf einem Computer und können nur an diesem Computer abgerufen werden


In dieser Anleitung werden die Einstellungen für **IMAP-Konto** beschrieben.  
Bitte alle Einstellungen bzw. Optionen wie abgebildet konfigurieren.

Bild 1



Es erfolgt eine Abfrage, ob Sie eine Verbindung mit einem Internet- E-Mailserver herstellen wollen. (Bild 2)

Bild 2



Es kann ausgewählt werden, mit was für einen Dienst verbunden werden soll. (Bild 3)

Bild 3




Bild 4

Neues Konto hinzufügen

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name: Hans Mustermann  
E-Mail-Adresse: 1 hans@IhreDom

**Serverinformationen**

Kontotyp: IMAP  
Posteingangsserver: 2 post2.wired-net.de  
Postausgangsserver (SMTP): post2.wired-net.de

**Anmeldeinformationen**

Benutzername: 3 hans.IhreDom  
Kennwort: \*\*\*\*\*  
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen ...

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

4 Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Das Fenster „Internet-E-Mail-Einstellungen“ wird jetzt angezeigt (Bild 4). Bitte tragen Sie hier folgende Daten ein.

Punkt 1: Ihre E-Mail-Adresse, diese ist wie folgt aufgebaut „name@IhreDomain“.


Punkt 2: Posteingangsserver „post2.wired-net.de“, Postausgangsserver „post2.wired-net.de“

Punkt 3: Benutzername und Kennwort. Sie haben dieses von WIRED-NET erhalten oder bei einer Neuerstellung eines Postfaches selbst festgelegt.

Punkt 4: Jetzt nicht auf „Weiter“, sondern auf „**Weitere Einstellungen**“ klicken.


Register „**Postausgangsserver**“ öffnen.  
Häkchen bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“.  
Markieren „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“. (Bild 5)

Bild 5



Register „**Erweitert**“ öffnen. (Bild 6)

Bild 6



Serveranschluß-Ports:

**IMAP = 993 (SSL)**

**SMTP = 587 (STARTTLS / TLS) oder 465 (SSL/TLS)**

Verschlüsselung bzw. Verbindungstyp: **SSL bzw. STARTTLS/TLS**. nicht „**automatisch**“ wählen. (Bild 6)

Bild 7

Mit „**OK**“ alles bestätigen.


Fenster „*Neues Konto hinzufügen*“ wird angezeigt. (Bild 7)

Auf „**Weiter**“ klicken.

Kontoeinstellungen werden getestet.

Bild 8

Aufgaben	Status
✓ An Posteingangsserver anmelden (IMAP)	Erledigt
✓ Testnachricht senden	Erledigt



Fertig.